

## Importare o creare una velina

Pillola n°002-24


### Obiettivo

L'obiettivo di questa pillola è quello di inserire e gestire un file velina all'interno di ProXDATA®. Si tratta di un'operazione necessaria da eseguire prima di applicare qualsiasi strategia di dato variabile.


### Realizzazione

Il software ProXDATA® permette di importare un file PDF o un'immagine raster (TIFF, PNG, JPEG...) come velina su cui successivamente applicare il dato variabile. Fare click su **Seleziona FILE** (riquadro **A**) e richiamare il file da utilizzare. In alternativa, si potrà trascinare la velina direttamente da una cartella sul pulsante **Seleziona FILE** o nella zona di anteprima (definita **E**). Nel caso di un PDF con più pagine, stabilire quale di esse diventerà la velina del progetto. Nel riquadro **E** si visualizza il file velina con la possibilità di ruotarla a step di 90°. Inoltre, se necessario, si potranno modificare le dimensioni del **TrimBOX** e del **MediaBOX** dal riquadro **D**.

ProXDATA® consente di importare un ulteriore file (PDF o immagine raster) come pagina di volta, selezionandolo o trascinandolo sul pulsante **Seleziona RETRO** (riquadro **B**). Anch'esso potrà essere visualizzato e ruotato dal riquadro **C** e assumerà automaticamente le stesse misure del file velina frontale.



Qualora non servisse alcuna grafica sulla velina, si potrà generarne una vuota facendo click sul secondo pulsante presente nella barra in alto che rappresenta un documento PDF (riquadro **F**). Si aprirà una finestra di dialogo in cui stabilire le dimensioni ed il nome del file prima di salvarlo in una cartella specifica. Il file PDF sarà importato automaticamente.



Una volta impostata la velina, procedere alla creazione del dato variabile.